
(Gmail 設定)

STEP.01. 請登入 gmail 帳號，按下『齒輪圖示』鈕->選擇設定



STEP.02. 選擇『轉寄 POP/IMAP』標籤->更改 POP 下載&IMAP 讀取設定



『POP 下載』設定


1. 對所有郵件啟用 POP 功能 (包括已經下載的郵件)『勾選』
2. 當郵件以 POP 存取後選擇『在收件頰留真理大學郵件副本』
   (此選擇在後 OUTLOOK 收 GMAIL 帳號的信，GMAIL 還是會保留副本)

『IMAP 存取』設定


啟用 IMAP(其他按照預設值設定)

(outlook 設定)


STEP.01. 檔案->資訊->按下『新增帳戶』




STEP.02.選擇『手動設定或其他伺服器類型』



STEP.03.選擇『連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶』




STEP.04.郵件的 POP&IMAP 帳戶設定




1. 您的名稱：輸入要對收件人的顯示自己名字
2. 電子郵件：GMAIL 完整 address ，請輸入學校完整的帳號
   (教職員：au 電腦代號@ au.edu.tw / 學生：學號@ au.edu.tw)
3. 內送郵件伺服器(POP3) 輸入：pop.gmail.com
4. 外寄郵件伺服器(SMTP) 輸入：smtp.gmail.com
5. 使用者名稱： xxxxxx @au.edu.tw (請輸入完整的學校 Gmail 帳號)
6. 新增 outlook 選項：選擇傳送新郵件到『新增的 outlook 資料檔』
   (若 outlook 中有其他帳號，此選項才能讓新增帳號與原本帳號有彼此獨立的收件相關資料夾)

按下『其他設定』

STEP.05.其他設定(網際網路郵件設定：外接伺服器)



請於『外寄伺服器』選項勾選
『我的外接伺服器(SMTP)需要驗證』->確定




伺服器連接埠號碼設定

1. 內送伺服器(POP3) 連接埠設為：995
2. 此伺服器需要加密連線 (SSL)請勾選
3. 將外寄伺服器 (SMTP) 連接埠設為：465
4. 在外寄伺服器 (SMTP) 的使用下列加密連線類型改為： SSL


(當勾選「此伺服器需要加密連線(SSL)」時，內送伺服器 」時，內送伺服器(POP3)的連接埠編號會自動變更為 995)

5.完成後按一下「確認」完成設定。

STEP.06.測試帳戶設定




套新增帳戶視窗，可按下『測試帳戶設定』測試看看是否設定成功



系統會以測試信的方式測試設定的信箱
是否可以『登入內送郵件伺服器(POP3)』與『收到測試信』->測試完按下關閉

(完成畫面)



如果都完成就代表成功
若失敗就需要檢查之前的設定是有遺漏的步驟，再重新設定執行。